Regolith

Distro pour la productivité

- [Regolith] Installation
- [Regolith] Raccourcis

[Regolith] Installation

Introduction

Regolith est une surcouche qui permet personnaliser votre distribution Debian ou Ubuntu pour apporter une configuration i3 et des raccourcis qui vous permettront d'augmenter votre productivité.



Installation

Debian

- Tout d'abord installez l'environnement de bureau **gnome-flashback** avec **Tasksel** puis lancez cette commande :

```
wget -qO - https://regolith-desktop.org/regolith.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/regolith-archive-keyring.gpg > /dev/null && echo deb "[arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/regolith-archive-keyring.gpg] https://regolith-desktop.org/release-3_0-debian-bookworm-amd64 bookworm main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/regolith.list && apt update && apt install -y regolith-desktop regolith-session-flashback regolith-look-default
```

> Vous pouvez installer un autre look que celui par défaut, personnellement j'aime bien le**ayu-mirage** et **nord**.

- Et enfin, redémarrez :

```
sudo reboot
```

Ubuntu

```
wget -qO - https://regolith-desktop.org/regolith.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/regolith-archive-keyring.gpg > /dev/null && echo deb "[arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/regolith-archive-keyring.gpg] https://regolith-desktop.org/release-3_0-ubuntu-lunar-amd64 lunar main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/regolith.list && apt update && apt install -y regolith-desktop regolith-session-flashback regolith-look-default
```

[Regolith] Raccourcis

Introduction

Regolith se base sur des raccourcis pour augmenter votre productivité. Les connaître est donc primordial pour profiter pleinement des fonctions proposées.



Raccourcis

Raccourcis	Fonctions
Super + Enter	Ouvre un terminal.
Super + Space	Ouvre le lanceur d'application.
Super + Shift + Enter	Ouvre le navigateur web par défaut.
Super + Shift + Q	Quitte la fenêtre actuelle.

Super + Shift + N	Ouvre un explorateur de fichiers.
Super + [1-9]	Se déplace dans l'espace de travail du chiffre souhaité.
Super + Shift + [1-9]	Déplace la fenêtre actuelle dans l'espace de travail souhaité.
Super + C	Ouvre les paramètres systèmes.
Super + Shift + ?	Ouvre la page d'aide des raccourcis.
Super +Shift + F	Passe la fenêtre actuelle en mode flottant (refaire le raccourcis désactive ce mode).