

[Cisco] NAT et PAT

Introduction

Le NAT pour Network Address Translation et le PAT pour Port Address Translation permettent d'utiliser une adresse IP publique pour communiquer sur Internet, ce qui serait impossible avec des adresses IP privées.



shutterstock.com · 2256031975

Configuration

NAT et PAT statique

Tout d'abord, il faut définir les interfaces qui représentent le réseau interne :

```
int e0/0  
ip nat inside
```

Et le réseau externe :

```
int e0/1  
ip nat outside
```

Ensuite il faut définir l'adresse IP privée qui pourra utiliser une adresse IP publique via le NAT :

```
ip nat inside source static <PRIVATE_IP> <PUBLIC_IP>
```

Pour définir le **PAT statique** :

```
ip nat inside source static tcp <PRIVATE_IP> <PRIVATE_PORT> <PUBLIC_IP> <PUBLIC_PORT>
```

NAT et PAT dynamique

Tout d'abord, il faut définir les interfaces qui représentent le réseau interne :

```
int e0/0  
ip nat inside
```

Et le réseau externe :

```
int e0/1  
ip nat outside
```

On définit le pool dynamique :

```
ip nat pool <POOL> <BEGIN_RANGE_IP> <END_RANGE_IP> netmask <MASK>
```

Puis on crée une **access list** pour choisir quelles sont les IPs qui bénéficieront du NAT dynamique :

```
access-list <ACL_ID> permit <NET_ID> <REV_MASK>
```

Et enfin, on active le NAT :

```
ip nat inside source list <ACL_ID> pool <POOL>
```

Ou alors pour faire du PAT, on ne définit pas de pool et on active le PAT :

```
ip nat inside source list <ACL> interface <PUBLIC_INT> overload
```

Revision #2

Created 19 March 2024 15:25:22 by Elieroc

Updated 19 March 2024 15:58:04 by Elieroc